

**Export in BMD-FIBU:**

Über das Menü Zusätze – Exporte – Export in BMD-FIBU gelangen Sie zu folgendem Eingabebildschirm:

**Datenexport BMD-FIBU**

**ACHTUNG! Vor der Überleitung in die BMD-FIBU müssen Sie unbedingt eine aktuelle Kostenstellenaufsummierung durchführen!**

Buchungssymbol  Belegnummer

Buchungsart  E=Einzelbuchung/S=Sammelbuchung  
O=ohne Gegenbuchung

SV-pflichtige Lohnartennummern für freie Dienstnehmer

☒ Kostenstelle Lohn als Kostenträger BMD ☐ mit offenen Posten

Kostenträger/Kostenstelle für alle Buchungszeilen

☐ Kostenträger 0 bei Kostenstellennr. Lohn

FIBU-Überleitung in Datei

Definieren Sie bitte in den Feldern **Buchungssymbol** und **Belegnummer** die gewünschte Belegnummer für die Überleitung in die BMD-FIBU.

Im Feld Buchungsart können Sie mit

*E* Einzelbuchungen  
*S* Sammelbuchungen  
*O* ohne Gegenbuchung

die Buchungen in der gewünschten Art ausgeben.

Definieren Sie in den Feldern **SV-pflichtige Lohnartennummern für freie Dienstnehmer** bis zu 10 Lohnarten, die Sie bei freien Dienstnehmern abrechnen und die auch SV-pflichtig sind. Wenn Sie keine freien Dienstnehmer abrechnen, lassen Sie die Felder leer. Falls Sie jedoch Lohnartennummern angeben, dann müssen diese auch angelegt sein!

Wenn Sie das Feld **Kostenstelle Lohn als Kostenträger BMD** aktiviert lassen, dann wird, wie die Feldbeschreibung schon aussagt, das Feld Kostenstelle aus der Lohnverrechnung als Kostenträger in die BMD-FIBU übergeleitet. Falls Sie das Feld deaktivierten, dann wird automatisch vom Programm das Feld **Kostenträger 0 bei Kostenstellennummer Lohn**

ausgegraut und im Feld **Kostenträger/Kostenstelle für alle Buchungszeilen** können Sie fix den zu verwendenden Kostenträger definieren.

Wenn Sie die Kostenstelle des Lohnprogramms als Kostenträger in der BMD verwenden, dann bietet Ihnen das Feld **Kostenträger 0 bei Kostenstellnr. Lohn** die Möglichkeit, fix einen Kostenträger zu definieren, falls die Lohnerfassung ohne Kostenträger erfolgte (Kostenträger ist der Arbeitsbereich in der Lohnverrechnung). Im Feld **Kostenstelle/Kostenträger für alle Buchungszeilen** definieren Sie in diesem Fall die fixe Kostenstelle für alle Buchungen.

Auf Wunsch kann die Ausgabe mittels Setzen des Feldes **mit offenen Posten** auch inkl. der Definition von offenen Posten ausgegeben werden.

Das Programm informiert Sie noch über den Ausgabedateinamen (**FIBU-Überleitung in Datei**).

Als zusätzliche Möglichkeit können Sie bei Lizenzierung des Moduls Export in BMD-FIBU in der Lohnartenanlage auch einen **USt-%-Satz** definieren – siehe nachfolgender Bildschirm:

**Achtung! Sie müssen unbedingt vorher die Kostenstellenaufsummierung (Menü Monatsende/Listen – Summen Kostenstellen) durchlaufen lassen, damit dieser Export funktioniert!**

Über die Schaltfläche **O K** wird der Export gestartet, mit **abbrechen** wird kein Export durchgeführt. Sie erhalten auf jeden Fall ein Protokoll der Fibu-Buchungen in der Voransicht und können dieses Protokoll dann durch Klick auf die Schaltfläche **drucken** auf den Windowsstandarddrucker oder über die Schaltfläche **Druckerwahl** auf einen frei wählbaren anderen Drucker Ihrer Windowsinstallation ausgedruckt werden. In beiden Fällen kann im Feld **Anzahl Ausdrücke** die Anzahl der Ausdrücke definiert werden.

Wenn Sie keinen Ausdruck wollen, dann bitte auf die Schaltfläche **abbrechen** klicken.

Zusätzlich können Sie die Batch-Datei BMDKOP.BAT definieren in der Sie einstellen können, wohin die Übernahmedatei kopiert werden soll.

### Musterdateien:

### Buchungsprotokoll:

| Buchungsprotokoll BMD-Datei BMD999.txt |           |                |           |           |       | Datum: 05.07.2013 |            | Seite: 1         |    |    |
|----------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-------|-------------------|------------|------------------|----|----|
| für Beleg LV 201301 per 30.06.2013     |           |                |           |           |       |                   |            |                  |    |    |
| Konto-Nr.                              | Gegenkto. | Buchungsbetrag | Kostenst. | Kostentr. | USt-% | Code              | USt-Betrag | Buchungstext     | SH | BA |
| 6000                                   | 9999      | 2.800,00       | 99999     | 1         |       | 00                |            | Grundgehalt      | S  | EA |
| 6200                                   | 9999      | 1.454,93       | 99999     | 1         |       | 00                |            | Monatslohn       | S  | EA |
| 6210                                   | 9999      | 183,60         | 99999     | 1         |       | 00                |            | 50% Überstunden  | S  | EA |
| 3600                                   | 9999      | -290,69        | 99999     | 1         |       | 00                |            | Vorschuß, Akonto | S  | EA |
| 6500                                   | 3620      | 667,47         | 99999     | 1         |       | 00                |            | SV DG laufend    | S  | EA |
| 6510                                   | 3620      | 25,07          | 99999     | 1         |       | 00                |            | MV Beitrag       | S  | EA |
| 9999                                   | 3620      | 556,40         | 99999     | 1         |       | 00                |            | SV DN            | S  | EA |
| 6620                                   | 3540      | 133,16         | 99999     | 1         |       | 00                |            | Kommunalsteuer   | S  | EA |
| 9999                                   | 3530      | 1.007,43       | 99999     | 1         |       | 00                |            | Lohnsteuer       | S  | EA |
| 6711                                   | 3530      | 126,00         | 99999     | 1         |       | 00                |            | DB               | S  | EA |
| 6716                                   | 3530      | 11,20          | 99999     | 1         |       | 00                |            | DZ               | S  | EA |
| 6625                                   | 3540      | 10,00          | 99999     | 1         |       | 00                |            | U-Bahn-Steuer    | S  | EA |
| 9999                                   | 3600      | 2.584,01       | 99999     | 1         |       | 00                |            | Aussahlung       | S  | EA |
| 6500                                   | 9999      | 5.781,54       | 99999     | 23658118  |       | 00                |            | Stundenlohn      | S  | EA |
| 6210                                   | 9999      | 119,46         | 99999     | 23658118  |       | 00                |            | 50% Überstunden  | S  | EA |
| 6500                                   | 3620      | 657,34         | 99999     | 23658118  |       | 00                |            | SV DG laufend    | S  | EA |
| 9999                                   | 3620      | 544,12         | 99999     | 23658118  |       | 00                |            | SV DN            | S  | EA |
| 6620                                   | 3540      | 177,03         | 99999     | 23658118  |       | 00                |            | Kommunalsteuer   | S  | EA |
| 9999                                   | 3530      | 2.088,13       | 99999     | 23658118  |       | 00                |            | Lohnsteuer       | S  | EA |
| 6711                                   | 3530      | 265,55         | 99999     | 23658118  |       | 00                |            | DB               | S  | EA |
| 6716                                   | 3530      | 23,60          | 99999     | 23658118  |       | 00                |            | DZ               | S  | EA |
| 9999                                   | 3600      | 3.268,75       | 99999     | 23658118  |       | 00                |            | Aussahlung       | S  | EA |

### Musterdatei im Editor dargestellt – Teil 1:

```

00000060002013063000000999900020130120130630000099999 000000000100000000000000000000+
00000062002013063000000999900020130120130630000099999 000000000100000000000000000000+
00000062102013063000000999900020130120130630000099999 000000000100000000000000000000+
00000036002013063000000999900020130120130630000099999 000000000100000000000000000000+
00000065002013063000000362000020130120130630000099999 000000000100000000000000000000+
00000065102013063000000362000020130120130630000099999 000000000100000000000000000000+
00000099992013063000000362000020130120130630000099999 000000000100000000000000000000+
00000066202013063000000354000020130120130630000099999 000000000100000000000000000000+
00000099992013063000000353000020130120130630000099999 000000000100000000000000000000+
00000067112013063000000353000020130120130630000099999 000000000100000000000000000000+
00000067162013063000000353000020130120130630000099999 000000000100000000000000000000+
0000009999201306300000036000020130120130630000099999 000000000100000000000000000000+
00000065002013063000000999900020130120130630000099999 023658118000000000000000000000+
00000062102013063000000999900020130120130630000099999 023658118000000000000000000000+
00000065002013063000000362000020130120130630000099999 023658118000000000000000000000+
00000066202013063000000354000020130120130630000099999 023658118000000000000000000000+
00000099992013063000000353000020130120130630000099999 023658118000000000000000000000+
00000067112013063000000353000020130120130630000099999 023658118000000000000000000000+
00000067162013063000000353000020130120130630000099999 023658118000000000000000000000+
0000009999201306300000036000020130120130630000099999 023658118000000000000000000000+

```

## Musterdatei im Editor dargestellt – Teil 2:

[illegible]

### Musterdatei im Editor dargestellt – Teil 3:

[illegible]

## Musterdatei im Editor dargestellt – Teil 4:

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 00000000000000000000+000000000000000000+000000000000000000000000Grundgehalt      | LV |
| 00000000000000000000+000000000000000000+000000000000000000000000Monatslohn       | LV |
| 00000000000000000000+000000000000000000+00000000000000000000000050% Überstunden  | LV |
| 00000000000000000000+000000000000000000+000000000000000000000000Vorschuß, Akonto | LV |
| 00000000000000000000+000000000000000000+000000000000000000000000SV DG laufend    | LV |
| 00000000000000000000+000000000000000000+000000000000000000000000MV Beitrag       | LV |
| 00000000000000000000+000000000000000000+000000000000000000000000SV DN            | LV |
| 00000000000000000000+000000000000000000+000000000000000000000000Kommunalsteuer   | LV |
| 00000000000000000000+000000000000000000+000000000000000000000000Lohnsteuer       | LV |
| 00000000000000000000+000000000000000000+000000000000000000000000DB               | LV |
| 00000000000000000000+000000000000000000+000000000000000000000000DZ               | LV |
| 00000000000000000000+000000000000000000+000000000000000000000000U-Bahn-Steuer    | LV |
| 00000000000000000000+000000000000000000+000000000000000000000000Auszahlung       | LV |
| 00000000000000000000+000000000000000000+000000000000000000000000Stundenlohn      | LV |
| 00000000000000000000+000000000000000000+00000000000000000000000050% Überstunden  | LV |
| 00000000000000000000+000000000000000000+000000000000000000000000SV DG laufend    | LV |
| 00000000000000000000+000000000000000000+000000000000000000000000SV DN            | LV |
| 00000000000000000000+000000000000000000+000000000000000000000000Kommunalsteuer   | LV |
| 00000000000000000000+000000000000000000+000000000000000000000000Lohnsteuer       | LV |
| 00000000000000000000+000000000000000000+000000000000000000000000DB               | LV |
| 00000000000000000000+000000000000000000+000000000000000000000000DZ               | LV |
| 00000000000000000000+000000000000000000+000000000000000000000000Auszahlung       | LV |

### Musterdatei im Editor dargestellt – Teil 5:

[illegible]

### Musterdatei im Editor dargestellt – Teil 6:

[illegible]

Feldreihenfolge:

Die Datei ist mit fixer Satzlänge und hat eine Satzlänge von 480 Zeichen.

Der Satztrenner ist die Zeilenschaltung. Die Betragsfelder werden ohne Tausender-Interpunktion und in Cent also daher ohne Kommazeichen erstellt.

Die genaue Information über die Felder entsprechen der Beschreibung PR08/PR08A der Beschreibung des Verbuchens des Erfassungsfiles der BMD-FIBU und werden daher hier nicht nochmals einzeln dargestellt.