


Export in Winline-FIBU (Mesonic-FIBU):

Über das Menü Zusätze – Exporte – Export in Winline-FIBU gelangen Sie zu folgendem Eingabebildschirm:



The screenshot shows a dialog box titled "Export Lohnbuchungen". It has a light beige background. At the top left, there is a blue header bar with the title in white. Below the header, the label "1. Buchungsnummer" is followed by a text input field containing the number "11". To the right of the input field are two buttons: "OK" and "abbrechen". At the bottom left, there is a label "derzeit in Arbeit" next to a progress bar.

Definieren Sie bitte im Feld **1. Buchungsnummer** die gewünschte Belegnummer für die erste Buchungszeile.

Im Feld **derzeit in Arbeit** sehen Sie den aktuellen Fortschritt des Exportes.

Über die Schaltfläche **OK** wird der Export gestartet, mit **abbrechen** wird kein Export durchgeführt. Sie erhalten eine Meldung, dass der Export erledigt ist, wobei die Dateien im Lohnstammordner sind (z.B. C:\WinLohn).

Es werden insgesamt 4 Dateien erstellt:

- Buchungen.txt (Buchungen für Finanzbuchhaltung)
- Buchungen1.txt (Fixdatei für Kostenrechnung)
- Buchungen2.txt (Fixdatei für Kostenrechnung)
- Buchungen3.txt (Buchungen für Kostenrechnung)

Musterdatei:**Musterdatei Buchungen.txt im Editor dargestellt:**

```
"Buchungsart";"Datum";"KontoSoll";"KontoHaben";"Betrag";"Buchungsnummer";"BruttoNettoFW";
"KOREKennzeichen";"Zeilennummer";"Belegnummer";"Buchungstext";"Steuercode";"Steuerzeile";"Steuerbetrag"
B;30.06.2013;6500;3620;992,88;000011;B;000011;1;"Lohn";"SV DG";0;0;0
B;30.06.2013;6510;3620;25,07;000012;B;000012;1;"Lohn";"MV-Beiträge";0;0;0
B;30.06.2013;9999;3620;825,76;000013;B;000013;1;"Lohn";"SV DN";0;0;0
B;30.06.2013;6620;3540;136,74;000014;B;000014;1;"Lohn";"Komm.St";0;0;0
B;30.06.2013;6625;3540;10,00;000015;B;000015;1;"Lohn";"UBahn";0;0;0
B;30.06.2013;9999;3530;522,94;000016;B;000016;1;"Lohn";"Lohnsteuer";0;0;0
B;30.06.2013;6711;3530;131,38;000017;B;000017;1;"Lohn";"DB";0;0;0
B;30.06.2013;6716;3530;11,68;000018;B;000018;1;"Lohn";"DZ";0;0;0
B;30.06.2013;9999;6250;869,79;000019;B;000019;1;"Lohn";"Durchlaufer";0;0;0
B;30.06.2013;9999;3600;2048,81;000020;B;000020;1;"Lohn";"Auszahlung";0;0;0
B;30.06.2013;6000;9999;2800,00;000021;B;000021;1;"Lohn";"Grundgehalt";0;0;0
B;30.06.2013;6200;9999;1345,92;000022;B;000022;1;"Lohn";"Monatslohn";0;0;0
B;30.06.2013;6210;9999;303,06;000023;B;000023;1;"Lohn";"50% Überstunden";0;0;0
B;30.06.2013;6200;9999;109,01;000024;B;000024;1;"Lohn";"Erschwerniszulage";0;0;0
B;30.06.2013;3600;9999;-869,79;000025;B;000025;1;"Lohn";"Pfändung";0;0;0
B;30.06.2013;3600;9999;-290,69;000026;B;000026;1;"Lohn";"Vorschuß, Akonto";0;0;0
```

Feldreihenfolge:

Die Datei wird mit dem Semikolon als Feldtrenner exportiert. Das Satzendezeichen ist die Zeilenschaltung. Die numerischen Werte werden ohne Tausender-Interpunktation und mit dem Komma als Dezimaltrenner exportiert. In der Überschrift sind die Feldnamen enthalten (diese sind in einer Zeile und wurden nur zur besseren Lesbarkeit auf 2 Zeilen aufgeteilt).

Die genauen Felddefinitionen lauten wie folgt:

- Buchungart (fix immer B)
- Datum als Buchungsdatum (z.B. 30.06.2013)
- KontoSoll (z.B. 6500)
- KontoHaben (z.B. 3620)
- Betrag (z.B. 992,88)
- Buchungsnummer = fortlaufende Nummer ab Nummer lt. Erfassungsschirm (z.B. 000011)
- BruttoNettoFW (fix immer B)
- KOREKennzeichen ist gleich der Buchungsnummer (z.B. 000011)
- Zeilennummer (fix immer 1)
- Belegnummer (fix immer Lohn)
- Buchungstext (z.B. SV DG)
- Steuercode (fix immer 0)
- Steuerzeile (fix immer 0)
- Steuerbetrag (fix immer 0)
- Kostenstellennummer (z.B. 01)

Musterdatei Buchungen1.txt im Editor dargestellt:

```
"Rechnungsnummer";"Betrag";"Buchungsnummer"
```

Diese Datei wird fix so erstellt wie oben ersichtlich und ist für den Import in die WinLine KORE notwendig.

Musterdatei Buchungen2.txt im Editor dargestellt:

"Rechnungsnummer"; "ZahlungBetrag"; "ZahlungSkonto"; "Buchungsnummer"

Diese Datei wird fix so erstellt wie oben ersichtlich und ist für den Import in die WinLine KORE notwendig.

Musterdatei Buchungen3.txt im Editor dargestellt:

```
"Kostenstelle"; "Kostenart"; "Betrag"; "Buchungsnummer"; "KontoHaben"; "Zeilennummer";
"Datum"; "Belegnr"; "EinhBetrag"; "EinhCode"; "Periode"; "KoreText"
01      ; 60000;      2800,00; 000021; 9999; 1; "Grundgehalt"; 30.06.2013; "Lohn"
01      ; 65000;      611,24; 000011; 3620; 1; "SV DG"; 30.06.2013; "Lohn"
01      ; 67110;      126,00; 000017; 3530; 1; "DB"; 30.06.2013; "Lohn"
01      ; 67160;       11,20; 000018; 3530; 1; "DZ"; 30.06.2013; "Lohn"
01      ; 66200;       84,00; 000014; 3540; 1; "KommSt"; 30.06.2013; "Lohn"
Allg.KSt; 62100;      119,46; 000023; 9999; 1; "50% Überstunden"; 30.06.2013; "Lohn"
Allg.KSt; 65000;       26,08; 000011; 3620; 1; "SV DG"; 30.06.2013; "Lohn"
Allg.KSt; 67110;       5,38; 000017; 3530; 1; "DB"; 30.06.2013; "Lohn"
Allg.KSt; 67160;       ,48; 000018; 3530; 1; "DZ"; 30.06.2013; "Lohn"
Allg.KSt; 66200;       3,58; 000014; 3540; 1; "KommSt"; 30.06.2013; "Lohn"
01      ; 62000;     1345,92; 000022; 9999; 1; "Monatslohn"; 30.06.2013; "Lohn"
01      ; 65100;       20,59; 000012; 3620; 1; "MV-Beiträge"; 30.06.2013; "Lohn"
01      ; 65000;       292,06; 000011; 3620; 1; "SV DG"; 30.06.2013; "Lohn"
01      ; 66250;       8,21; 000015; 3540; 1; "UBahn"; 30.06.2013; "Lohn"
01      ; 66200;       40,38; 000014; 3540; 1; "KommSt"; 30.06.2013; "Lohn"
01      ; 62000;      109,01; 000024; 9999; 1; "Erschwerniszulage"; 30.06.2013; "Lohn"
01      ; 65100;       1,67; 000012; 3620; 1; "MV-Beiträge"; 30.06.2013; "Lohn"
01      ; 65000;       23,66; 000011; 3620; 1; "SV DG"; 30.06.2013; "Lohn"
01      ; 66250;       ,67; 000015; 3540; 1; "UBahn"; 30.06.2013; "Lohn"
01      ; 66200;       3,27; 000014; 3540; 1; "KommSt"; 30.06.2013; "Lohn"
01      ; 62100;      183,60; 000023; 9999; 1; "50% Überstunden"; 30.06.2013; "Lohn"
01      ; 65100;       2,81; 000012; 3620; 1; "MV-Beiträge"; 30.06.2013; "Lohn"
01      ; 65000;       39,84; 000011; 3620; 1; "SV DG"; 30.06.2013; "Lohn"
01      ; 66250;       1,12; 000015; 3540; 1; "UBahn"; 30.06.2013; "Lohn"
01      ; 66200;       5,51; 000014; 3540; 1; "KommSt"; 30.06.2013; "Lohn"
```

Feldreihenfolge:

Die Datei wird mit dem Semikolon als Feldtrenner exportiert. Das Satzendezeichen ist die Zeilenschaltung. Die numerischen Werte werden ohne Tausender-Interpunktation und mit dem Komma als Dezimaltrenner exportiert. In der Überschrift sind die Feldnamen enthalten (diese sind in einer Zeile und wurden nur zur besseren Lesbarkeit auf 2 Zeilen aufgeteilt). Die Buchungen werden für die Ausgabe der Kore-Buchungen zwischensortiert, sodass die Reihenfolge in der Kore-Ausgabe von der Fibu-Ausgabe abweichen kann!

Die genauen Felddefinitionen lauten wie folgt:

- Kostenstelle lt. Lohnverrechnung (z.B. 01)
- Kostenart ist das Konto und die Fixkonstante 0 (z.B. 60000 für Konto 6000 und Konst. 0)
- Betrag (z.B. 2800,00)
- Buchungsnummer (ist gleich der Buchungsnummer der Fibu-Datei, z.B. 000021)
- KontoHaben (z.B. 9999)
- Zeilennummer (fix immer 1)
- Buchungstext (z.B. Grundgehalt)
- Datum (z.B. 30.06.2013)
- Belegnummer (z.B. Lohn)